


## Installation auf Android

**Voraussetzung:** Android 4.3+


Deaktivieren Sie unter „Einstellungen [? Konten] ? Sichern & Zurücksetzen“ **unbedingt** den Punkt „Meine Daten sichern“, sonst landen Ihre Kennwörter unverschlüsselt bei Google!

Installieren Sie die App Eduroam CAT über den Google Play Store. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die offizielle die App installieren, welche von der GÉANT Association stammt und keine ähnlich lautende von Drittanbietern.


*Drücken Sie "Installieren", um die App zu installieren, und bestätigen Sie die angeforderten Berechtigungen.*




*Bestätigen Sie mit OK.*



Legen Sie einen PIN oder ein Passwort fest, Muster funktionieren nicht.




Öffnen Sie die App, im Idealfall sollte nun die Konfiguration der TU Wien automatisch gefunden werden.




Falls das nicht der Fall sein sollte, können Sie das Konfigurationsfile von der eduroam CAT Website <http://cat.eduroam.org/?idp=1187> herunterladen.


Tippen Sie auf "Install"



Bestätigen Sie die Profil Installation mit Yes



Geben Sie Ihre Benutzerkennung an, für Mitarbeiter\_innen  
 UserID@tuwien.ac.at, für Studierende  
 eMatrikelNr@student.tuwien.ac.at an, und bestätigen mit  
 Install. Das eduroam-Netzwerk ist nun konfiguriert und sollte  
 auch, sofern in Reichweite, verbunden sein.



! Im WI AN tunet nutzen zu können, müssen Sie das eduroam Profil duplizieren:  
[https://www.it.tuwien.ac.at/tunet/wlan/anleitungen/eduroam\\_cat/installation\\_auf\\_android/?filename=Installation%20auf%20Android.pdf](https://www.it.tuwien.ac.at/tunet/wlan/anleitungen/eduroam_cat/installation_auf_android/?filename=Installation%20auf%20Android.pdf)  
 10 Dez 2018 14:39:23


um WLAN-Profile zu konfigurieren, müssen Sie das eduroam-Netzwerk explorieren.

1. Öffnen Sie im Tab **INSTALL Advanced Options**
2. Wechseln Sie zum Tab **STATUS** und klicken **Duplicate Profile**
3. Geben Sie als SSID **tunet** ein, und bestätigen mit OK.
4. Wechseln Sie zum Tab **INSTALL**, es gibt nun ein Drop-Down Menü, wo Sie die SSID **tunet** auswählen können.
5. Klicken Sie anschließend auf **Install**, Username und Password werden automatisch vom Profil eduroam übernommen.
6. Danach ist das WLAN tunet konfiguriert.


Aktivieren Sie im Tab **INSTALL Advanced Options** (Drop Down Menu rechts oben)



Wechseln Sie zum Tab **STATUS**, und klicken Sie **Duplicate Profile**.



Geben Sie als SSID tunet ein, und bestätigen Sie mit Ok.



Wechseln Sie zurück zum Tab INSTALL. Bei den SSID ist nun ein Drop Down Menu. Wählen Sie tunet aus. Geben Sie Ihre Benutzerkennung an, für Studierende eMatrNr@student.tuwien.ac.at, für Mitarbeiter\_innen UserID@tuwien.ac.at. Klicken Sie abschließend auf Install, damit ist die Konfiguration des Wlan tunet abgeschlossen.

